

# AUTOCAD® 2006

## Scheda di riferimento rapido

### Uso della Guida in linea

individuare voci nell'indice

cercare parole e frasi esatte

digitare una domanda

spostarsi agli argomenti utilizzando il Sommario



vedere come utilizzare una funzione

visualizzare le procedure correlate all'argomento selezionato

visualizzare un elenco di comandi e variabili di sistema correlati all'argomento selezionato

## Alias dei comandi

Comando	Alias	Comando	Alias
ADCENTER	dc	OFFSET	of
ANNULLA	a	OPZIONI	op
ARCO	ar	PAN	p
BLOCCO	b	PLINEA	pl
CANCELLA	ca	PROPRIETA	pro
CERCHIO	c	RACCORDO	ra
COPIA	cp	RUOTA	ru
DIMSTILE	d	SPOSTA	s
DIST	di	TABELLA	tb
ESPLODI	e	TAGLIA	ta
ESTENDI	es	TAVOLOZZESTRUMENTI	tz
IMPOSTADIS	ids	TESTOM	tsm
INSER	in	TRATTEGGIO	ptr
LAYER	la	XRIF	xr
LINEA	l	ZOOM	z

È possibile definire nuovi alias dei comandi. Per informazioni al riguardo, vedere “Creazione di alias dei comandi” nella Guida in linea. Per un elenco completo degli alias dei comandi, fare clic su Strumenti ► Personalizza ► Modifica parametri programma.

## Tasti di scelta rapida

Tasti di scelta rapida	Descrizione	Comando o variabile di sistema
F1	Apre la Guida in linea	GUIDA
F2	Passa dalla finestra di testo all’area di disegno e viceversa	SCHGRAF, SCHTESTO
F3	Attiva e disattiva le modalità di snap ad oggetto	OSNAP
F6	Modifica la visualizzazione delle coordinate sulla barra di stato	COORDS
F7	Attiva e disattiva la griglia	GRIGLIA
F8	Attiva e disattiva la modalità Orto	ORTO
F9	Attiva e disattiva lo snap	SNAP
F10	Attiva e disattiva il puntamento polare	IMPOSTADIS
F11	Attiva e disattiva il puntamento con snap ad oggetto	IMPOSTADIS
F12	Disattiva temporaneamente l’input dinamico	DYNMODE
CTRL+9	Attiva e disattiva la finestra dei comandi	LINEACOM/NASLINEACOM
CTRL+0	Attiva e disattiva gli elementi dell’interfaccia	ATTSCHINT/DISATTSCHINT
CTRL+R	Passa da una finestra all’altra	CVPORT

## Specificazione delle coordinate

Metodo	Formato	Descrizione
Coordinate cartesiane assolute	#X,Y	Specifica una posizione misurata in base alla distanza da 0,0 nel sistema UCS corrente
Coordinate cartesiane relative	@X,Y	Specifica una posizione misurata in base alle distanze dall'ultimo punto
Coordinate polari assolute	#distanza<angolo	Specifica una posizione misurata in base alla distanza e all'angolo da 0,0 nel sistema UCS corrente
Coordinate polari relative	@distanza<angolo	Specifica una posizione misurata in base alla distanza e all'angolo dall'ultimo punto
Filtri di coordinate	.x o .y o .z o .xy o .yz o .xz	Specifica una posizione mediante l'estrazione e la combinazione dei valori delle coordinate di due o tre posizioni
Immissione diretta della distanza	distanza	Specifica una posizione in base alla direzione in cui viene spostato il dispositivo di puntamento e alla distanza specificata
Blocco di un angolo per un punto	<angolo	Specifica un valore sostitutivo di angolo che blocca il cursore per il punto seguente immesso

Immettere coordinate, filtri e distanze alla visualizzazione di qualsiasi messaggio di richiesta di specifica di punti nella riga di comando.

## Variabili di sistema

Variabile di sistema	Descrizione
DRAGMODE	Consente di stabilire la modalità di visualizzazione degli oggetti trascinati
GRIPOBJLIMIT	Sopprime la visualizzazione dei grip quando il gruppo di selezione iniziale include più oggetti di quanti specificati
ICONAUCS	Consente di visualizzare l'icona UCS nella finestra corrente
LTSCALE	Imposta il fattore di scala globale per i tipi di linea
PICKADD	Consente di stabilire se le nuove selezioni sostituiranno il gruppo di selezione corrente o verranno aggiunte ad esso
PICKDRAG	Consente di stabilire il metodo di disegno di una finestra di selezione
PICKSTYLE	Consente di controllare l'utilizzo della selezione di gruppo e del tratteggio associativo
PSLTSCALE	Consente di definire la scala del tipo di linea in un layout
VISRETAIN	Controlla la visibilità, il colore, il tipo di linea, lo spessore di linea e gli stili di stampa dei layer dipendenti da xrif (se PSTYLEPOLICY è impostato su 0)
XLOADCTL	Attiva e disattiva il caricamento a richiesta degli xrif e controlla se tale funzione determina l'apertura del disegno originale o di una copia

Per un elenco completo delle variabili di sistema, vedere *Guida di riferimento dei comandi* nella Guida in linea.

# Selezione di oggetti

Per selezionare	Utilizzare questo metodo al messaggio di richiesta di selezione degli oggetti
Singoli oggetti	Fare clic sull'oggetto da selezionare
Oggetti sovrapposti passando da un oggetto all'altro	Premere CTRL e fare clic in prossimità dell'oggetto fino a evidenziarlo, quindi premere INVIO
L'ultimo oggetto visibile creato	Ultimo (digitare <b>u</b> )
L'ultimo gruppo di selezione	Precedente (digitare <b>p</b> )
Aggiungere o rimuovere oggetti dalla selezione	Tenere premuto MAIUSC e selezionare gli oggetti
Oggetti intersecati o racchiusi nella selezione intersecante; gli oggetti selezionati sono rappresentati in grigio nella figura	Interseca (trascinare il cursore da destra a sinistra o digitare <b>i</b> )
Gli oggetti interamente racchiusi nella finestra; gli oggetti selezionati sono rappresentati in grigio nella figura	Finestra (trascinare il cursore da sinistra a destra o digitare <b>f</b> )
Gli oggetti intersecati da una selezione Intercetta (polilinea intersecante); gli oggetti selezionati sono rappresentati in grigio nella figura	Selezione Intercetta (digitare <b>nt</b> )
Gli oggetti intersecanti un poligono o interamente racchiusi all'interno di esso; gli oggetti selezionati sono rappresentati in grigio nella figura	IPoligono (digitare <b>ip</b> )
Gli oggetti interamente racchiusi in un poligono; gli oggetti selezionati sono rappresentati in grigio nella figura	FPoligono (digitare <b>fp</b> )

# Interfaccia di AutoCAD 2006

## Tavolozze degli strumenti

- Posizionare tratteggi, blocchi e comandi di uso frequente in una tavolozza degli strumenti.
- Creare strumenti e testo personalizzati.
- Trascinare blocchi e tratteggi dalla tavolozza degli strumenti nel disegno.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nelle aree indicate nell'illustrazione per visualizzare i relativi menu di scelta rapida.

Sposta
Dimensioni
Chiudi
✓ Consenti ancoraggio
Nascondi automaticamente
Trasparenza...
Nuova Tavolozza
Rinomina
Personalizza...
Blocchi dinamici
Esempi
✓ Tutte le tavolozze

✓ Consenti ancoraggio
Nascondi automaticamente
Trasparenza...
Visualizza opzioni...
Ordina per
Incolla
Aggiungi testo
Aggiungi separatore
Nuova Tavolozza
Elimina Tavolozza
Rinomina Tavolozza
Personalizza...



## Scheda corrente

Sposta in alto
Sposta in basso
Visualizza opzioni...
Incolla
Nuova Tavolozza
Elimina Tavolozza
Rinomina Tavolozza

## Schede non correnti


Sposta in alto
Sposta in basso
Nuova Tavolozza
Rinomina Tavolozza

Taglia
Copia
Cancello
Rinomina
Aggiorna immagine strumento
Editor blocchi
Proprietà...

<b>Esplora</b>
Trova...
Aggiungi a Preferiti
Organizza Preferiti...
Crea tavolozza degli strumenti

Sposta
Dimensioni
Chiudi
✓ Consenti ancoraggio
Nascondi automaticamente

Alto
Preferiti
Apri...
Trova...
✓ Struttura
Anteprima
Descrizione
Cartelle
● Apri disegni
Cronologia
DesignCenter Online
Visualizza
Aggiungi a Preferiti
Organizza Preferiti...
Aggiorna
Crea tavolozza degli strumenti




## DesignCenter

- Organizzare l'accesso a disegni, blocchi, tratteggi e altri tipi di contenuto dei disegni.
- Trascinare il contenuto da qualsiasi disegno di origine al disegno corrente.
- Trascinare disegni, blocchi e tratteggi su una tavolozza degli strumenti.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse nelle aree indicate nell'illustrazione per visualizzare i menu di scelta rapida ad essi rilevanti.

<b>Inserisci blocco...</b>
Inserisci e ridefinisci
Ridefinisci
Editor blocchi
Copia
Crea tavolozza degli strumenti

## Modifica diretta del testo (comando TESTOM)

Creare uno o più paragrafi di testo multilinea (testom) nell'editor di testo locale.



## Impostazioni dell'area della barra di stato

Consente di controllare la visualizzazione dei pulsanti della barra di stato dal menu di scelta rapida. Se sono attivate le opzioni di Impostazioni cassetto, le relative icone e notifiche saranno visualizzate in corrispondenza dell'estremità destra della barra di stato.

